

Cachepô



**Técnica utilizada:
reaproveitamento de jornal**

Materiais



- Folhas de jornais
- Cola branca
- Agulha de tricô n° 8
- Verniz acrílico à base de água
- Tinta látex branco neve
- Pincel tipo trincha $\frac{3}{4}$ polegada
- Pincel tipo trincha de 1 polegada
- Pincel chato de cerdas n° 12
- Clipe de papel
- Estilete
- Palito de dente
- Água
- Borra de café
- Tintas guache nas cores desejadas
- Colher de sopa
- Lápis preto

Passo a passo

Preparação dos canudos

01



Com o auxílio do estilete cortar as folhas inteiras do jornal a partir da dobra central.

02



Dobrar as folhas cortadas ao meio, no sentido do comprimento.

03



Cortar as folhas com o auxílio do estilete.

03



3

Passo a passo

Preparação dos canudos

04




04



Utilizando a agulha de tricô como molde, enrolar a folha de jornal cortada diagonalmente, para formar os canudos.


4

05



Com o auxílio do palito de dente, passar um pouco de cola na ponta do canudo e colar.

06




Retirar a agulha. Serão necessários aproximadamente 230 canudos.

Dica: os canudos devem ser iguais.

Passo a passo


1ª etapa de montagem

07



Encaixar um canudo em outro unindo a parte mais fina (onde foi colado) na parte mais grossa (lado oposto).

08



Girar um canudo em cada sentido deixando o da esquerda mais justo. Este procedimento tem por objetivo ajustar o canudo que iniciará o processo e deverá ser feito apenas para o primeiro.

5

09



Com o polegar pressionar o canudo no sentido do comprimento, achatando-o. Esse procedimento facilita o enrolamento do canudo.

10



Enrolar o canudo cuidadosamente com as mãos, formando o centro do cachepô (mais ou menos 1 cm).

Passo a passo

Iª etapa de montagem

11



A partir desse ponto, o canudo poderá ser enrolado apoiado na mesa ou bancada.


12



Deixar um espaço de 5 cm para emendar o próximo canudo passando cola na ponta.

6

13



Encaixar o próximo canudo torcendo um pouco para ajustá-lo.

13



Passo a passo

1ª etapa de montagem

14



Enrolar da mesma forma que no passo 9. Esse procedimento deverá ser repetido com mais um canudo.

15



Nivelar o centro do cachepô pressionando com o polegar para que a parte de baixo do disco fique lisa.

7

16



Prender com um clipe para não soltar liberando as mãos.

Dica: toda vez que for emendar os canudos, prender o disco com o clip.

17



Emendar o próximo canudo da forma descrita nos passos 11 e 12.

Dica: Podem-se emendar vários canudos antes de começar a enrolar. Isso otimizará o processo.

Passo a passo

1ª etapa de montagem

18



Retirar o clipe e enrolar o canudo pressionando bem para que o enrolamento fique apertado.

19




Para finalizar, ao atingir o tamanho desejado, com o auxílio do palito de dente passar cola no disco.

20



Retirar o clipe e colar a ponta pressionando bem para não soltar

21



Com o auxílio do palito de dente, passar cola sobre a ponta do canudo para dar acabamento.

Passo a passo

2ª etapa de montagem

22



Deixar secar por 10 minutos.

9

23



23



Estruturar a peça, com auxílio das mãos, para dar o formato do cachepô, deixando a base da peça plana com diâmetro de 8 a 9cm.

Passo a passo

2ª etapa de montagem

24



Deixar na borda da peça uma parte plana com a espessura de um dedo.

25



A altura da peça deve ser de aproximadamente 10 cm.

10

Dica: Esse cachepô permitirá abrigar um vaso de violetas.

26



Diluir uma parte de verniz acrílico em 2 partes de água.

27



Misturar bem com o auxílio do pincel trincha.

Passo a passo

Finalização do cachepô

28



Com o auxílio do pincel trincha, dar uma demão generosa da mistura (impermeabilizante) por dentro e por fora da peça.

29



Após a absorção do impermeabilizante, aplicar somente uma demão de látex branco neve, ainda no lado de dentro da peça.

11

30



Deixar secar ao toque, de modo a permitir o manuseio da peça, para repetir o processo do lado externo.

31



Após secagem de aproximadamente quatro horas, com auxílio do pincel trincha, aplicar tinta guache preta do lado interno da peça e deixá-la secar de um dia para outro.

Dica: A tinta guache pode ser substituída por outra tinta à base de água como látex ou acrílica.

Passo a passo

Sugestão de decoração



Aplicar uma camada generosa da mistura do lado externo da peça.

12

Com o auxílio do pincel trincha, misturar bem duas colheres de sopa de borra de café e duas colheres de sopa de verniz acrílico.



Em seguida, com auxílio do pincel nº12 ou trincha, aplicar uma camada de tinta látex sem diluição com pinceladas leves, aleatórias e em todas as direções.



Após a secagem de um dia para o outro, repetir o processo aplicando o acabamento na parte superior da peça.

Dicas:

- A cobertura não deve ficar uniforme, pois ora se mistura com a camada de baixo, ora se sobrepõe mais pura.
- Evitar esfregar demais o pincel neste passo.

Passo a passo

Sugestão de decoração

36



Deixar secar de um dia para o outro

37



Aplicar duas camadas de verniz acrílico brilhante com auxílio do pincel, por dentro e por fora do cachepô.

38



Está pronto o cachepô.